

TensorFlow Lite Python对象检测示例与Pi相机

这个例子使用[TensorFlow Lite](#)和Python在一个Raspberry Pi上执行实时对象检测，使用的图像流从Pi相机。它在摄像机预览中为每个检测到的对象绘制一个边界框(当对象的分数超过给定的阈值)。

虽然这里的TensorFlow模型和几乎所有代码都可以与其他硬件一起工作，但代码使用'[picamera](#)' API从Pi相机捕捉图像。如果你想使用不同的摄像头输入，你可以修改代码的这些部分。

在本页的末尾，有一些额外的步骤来使用Coral USB加速器加速示例，它将推理速度提高了约10倍。

1.设置硬件

在你开始之前，你需要[设置Pi](#)

您还需要[连接并配置Pi摄像头](#)。

要想看到相机拍摄的结果，你需要一个连接树莓派的监视器。如果您正在使用SSH访问Pi shell(您不需要使用连接到Pi的键盘)，这是可以的——您只需要一个监视器连接到Pi就可以看到相机流。

2.安装TensorFlow Lite运行时

在这个项目中，你所需要的TensorFlow Lite API就是 `Interpreter` 类。

所以我们没有安装大的 `tensorflow` 包，而是使用小得多的 `tflite_runtime` 包。

要在Raspberry Pi上安装该文件，请按照[Python quickstart](#)中的说明操作。执行 `pip install` 命令后返回这里。

3.下载示例文件

首先，复制这个Git repo到你的树莓派，就像这样：

```
git clone https://github.com/tensorflow/examples --depth 1
```

然后使用我们的脚本安装一对Python包，并下载MobileNet模型和标签文件：

```
cd examples/lite/examples/object_detection/raspberry_pi

# 该脚本接受一个参数，指定您希望将模型文件保存在何处
bash download.sh /tmp
```

4.运行示例

```
python3 detect_picamera.py \
  --model /tmp/detect.tflite \
  --labels /tmp/coco_labels.txt
```

你应该会看到摄像头的信号出现在显示器上，连接到你的树莓派。在相机前放置一些物体，比如一个咖啡杯或键盘，你会看到在模型识别的物体周围画上方框，包括标签和每个物体的分数。它还在屏幕左上角以毫秒为单位打印执行每个推断所花费的时间。

有关使用TensorFlow Lite执行推断的更多信息，请阅读[TensorFlow Lite推断](#)。

5.文件说明

- Python包：numpy、picamera、Pillow、tflite_runtime
- 程序文件：detect_picamera.py、annotation.py

- 标签文件: coco_labels.txt
- 模型文件: detect.tflite
- 模型版本: coco_ssd_mobilenet_v1_1.0_quant_2018_06_29

6.加速推理时间(可选)

如果你想显著加快推理的时间,您可以附加一个毫升加速器等[coral USB 加速器](#)——USB附件,添加[边缘TPU ML加速器](#)到任何基于linux的系统。

如果你有一个coral USB加速器, 遵循这些额外的步骤, 委托模型执行的边缘TPU处理器:

1. 首先, 确保你已经完成了[USB加速器设置说明](#)。
2. 现在打开 `detect_picamera.py` 文件, 并在顶部添加以下导入:

```
from tf.lite_runtime.interpreter import load_delegate
```

然后找到初始化 Interpreter 的那一行, 它看起来像这样:

```
interpreter = Interpreter(args.model)
```

更改为指定边缘TPU委托:

```
interpreter = Interpreter(args.model,
    experimental_delegates=[load_delegate('libedgetpu.so.1.0')])
```

`libedgetpu.so.1.0` 文件是由你在步骤1中安装USB加速器时安装的Edge TPU库提供的。

3. 最后, 您需要一个为Edge TPU编译的模型版本。

通常, 你需要使用[Edge TPU编译器](#)来编译你的 `.tflite` 文件。但是编译器工具与树莓派不兼容, 所以我们在“下载”中包含了一个预编译版本的模型 `download.sh`。

所以你已经有了你需要的编译模型:

```
mobilenet_ssd_v2_coco_quant_postprocess_edgetpu.tflite.
```

现在您已经准备好在边缘TPU上执行TensorFlow Lite模型了。

只是 `detect_picamera.py`, 但请确保您指定了为Edge TPU编译的模型(它使用相同的标签文件和以前一样):

```
python3 detect_picamera.py \
    --model /tmp/mobilenet_ssd_v2_coco_quant_postprocess_edgetpu.tflite \
    --labels /tmp/coco_labels.txt
```

您应该会看到明显更快的推理速度。

有关使用coral设备创建和运行TensorFlow Lite模型的更多信息, 请阅读[TensorFlow models on the Edge TPU](#)。